ORION

1. VMAP-3 デモデータ作成 (BreedingShift) の利用手順

1-1. VMAP-3 デモデータ作成 (BreedingShift) について

日付が経過すれば、乳量データ及び、繁殖データがどんどん過去になってしまいます。

例えば、発情予定日、妊鑑予定日、乾乳予定日、分娩予定日等は未来の日付ですが、更新しないと 1 か月も 2 か月も前の日付になります。乳量データの推移グラフも過去の日付を探さないと表示できなります 等、説明するうえで不都合な点が出ます。

上記より繁殖データ及び、乳量データをある一定の日数をシフトしてデモデータを作成します。

1-2. デモデータ作成手順

MMD500 の最終の搾乳日付を見れば該当データがどの時点で作成したかが判断できます。 この最終搾乳日からオペレーション日までの経過日数を求め、日付を日数分シフトします。

① 繁殖実績

経過日数を現産次の分娩日、最終発情日、乾乳日、に加算します。

② 繁殖予定日

<u>経過日数</u>を発情予定日、妊鑑予定日、乾乳予定日、分娩予定日に加算して予定日とします。

③ 乳量実績データ


経過日数を搾乳日に加算して搾乳実績データとします。

2. プログラムのインストール方法

- 2-1. 配布された媒体の Setup. exe をダブルクリックしてインストールを開始します。
 - ようこそ
 『次へ』ボタンをクリックして BreedingShift のインストールを開始します。



② ファイルのコピー 『インストール』ボタンをクリックしてください。ユーザアカウント制御画面が起動しますので『はい』ボタンをクリックしてください。



インストールの完了
 『完了』ボタンをクリックして終了です。



インストール終了後にデスクトップに BreedingShift のアイコンが表示されます。



2-2. 起動方法

Breedingshift のアイコンをダブルクリックすると、ファイルのバックアップがあるかの画面を表示します。バックアップがある場合は、『はい』ボタンをクリックしてください。ない場合は、VMAP-3/システム/VMAP バックアップよりデータのコピーを必ず作成してください。



注. プログラムでデータを変更すると、データを元に戻せません。

3. プログラム仕様

3-1. 画面説明

(1) レイアウト



(2)項目説明

| 項番 | 項目 | 説明 | |
|----|----------|----------------------------------|--|
| 1 | 最終搾乳日 | MMD500 で搾った最終日付 | |
| 2 | 基準日より増減 | 初期では、現在日一項目①最終搾乳日 | |
| | する日数 | | |
| 3 | 『日付変更』 | 上記②の日数で、分娩日、最終受精日、乾乳日等を表示します。 | |
| | ボタン | 終了すると、最終搾乳日に更新後の最終搾乳日を表示します。 | |
| | | 尚、この時点で日付の更新はされません。 | |
| 4 | 『更新』ボタン | リスト表示された項目を更新します。3-2. 更新データー覧を参照 | |
| | | 尚、更新した日付は、元に戻りません。 | |
| 5 | 『再読込』ボタン | 再度、データを読込みます。 | |

3-2. 更新データー覧

(1)変更データ

| 項目名 | 主な表示画面 | 備考 |
|------------------|--------------|--|
| フレッシュチェッ ク予定日 | 乳牛個体台帳 | |
| 発情予定日 | 本 平日版 | |
| 妊鑑予定日 | | |
| 乾乳予定日 | | |
| 分娩予定日 | | |
| 分娩日 | 乳牛個体台帳/繁殖台帳 | |
| 最終授精日 | /繁殖明細 | |
| 疾病日 | | |
| フレッシュチェッ | | |
| ク日 | | |
| 妊鑑日 | | |
| 乾乳日 | | |
| 搾乳日付 | 搾乳回数別乳量リスト | |
| 搾乳開始時間 | | |
| 搾乳終了時間 | | |
| 搾乳日付 | 搾乳回数別乳量リスト | |
| 搾乳開始時間 | /グラフ表示 | |
| 搾乳終了時間 | | |
| 搾乳日付 | 今日の情報 | |
| 搾乳開始時間 | /搾乳エラー | |
| 搾乳終了時間 | | |
| | | |
| | フクラ 発情 ・ | フレッシュチェック予定日 発情予定日 妊鑑予定日 分娩予定日乳牛個体台帳 基本台帳分娩予定日 分娩日 最終授精日 |

(2) 未対応画面

今日の情報/機器エラー 日乳量リスト/月別リスト 給飼履歴リスト